

PRONIMTB – INSTALAÇÃO DE MULTIPLAS ENTIDADES EM UM MESMO SERVIDOR.

EXEMPLO:

Instalação de três entidades:

PMXPTO

CMXPTO

FNDXPTO

- ➔ Instalação Produto Desktop (Observar a necessidade de instalar os diretórios padrões da aplicação, e obedecer a nomenclatura idêntica entre todos os serviços)

C:\Pronim\DW\

C:\Pronim\DW_PMXPTO\

C:\Pronim\DW_CMXPOT\

C:\Pronim\DW_FNDXPTO\

- ➔ Serviço PRONIM AGENDAMENTO

C:\Pronim\DW\ServicoAgendamento.exe

C:\Pronim\DW_PMXPTO\ServicoAgendamento.exe

C:\Pronim\DW_CMXPOT\ServicoAgendamento.exe

C:\Pronim\DW_FNDXPTO\ServicoAgendamento.exe

- ➔ Instâncias de Banco de Dados:

PRONIM_DW_PMXPTO (C:\PRONIM_DW_PMXPTO_MSSQL\)

PRONIM_DW_CMXPOT (C:\PRONIM_DW_CMXPOT_MSSQL\)

PRONIM_DW_FNDXPTO (C:\PRONIM_DW_FNDXPTO_MSSQL\)

NÃO É NECESSARIO INSTÂNCIA DE BANCO DE DADOS PRONIM_DW

- ➔ Aplicações Web

PRONIMTB (C:\inetpub\wwwroot\pronimtb\)

PRONIMTB_PMXPTO (C:\inetpub\wwwroot\pronimtb_pmxpto)

PRONIMTB_CMXPOT (C:\inetpub\wwwroot\pronimtb_cmxpoto)

PRONIMTB_FNDXPTO (C:\inetpub\wwwroot\pronimtb_fndxpto)

TBNET (C:\inetpub\wwwroot\tbnet)

TBNET_PMXPTO (C:\inetpub\wwwroot\tbnet_pmxpto)

TBNET_CMXPOT (C:\inetpub\wwwroot\tbnet_cmxpoto)

TBNET_FNDXPTO (C:\inetpub\wwwroot\tbnet_fndxpto)